



Importación de un layout simplificado

1.-Abrir Reportes


2.-Ir a la Pestaña de reportes




3.-Dar click en presentaciones



4.-Seleccionar en el menú desplegable de tipos, Processed y dar click en Importar.




5.- Dirigirse a la dirección en c:/ProgramData/Securithor2/Layouts y seleccionar el layout con el nombre de simplified




6.-En la ventana que se abra escribir un título para este layout y dar click en el botón izquierdo de la parte baja de la pantalla

7.-Ir al botón de generar reporte y seleccionar Events



8.-En el campo de alarmas procesadas deseleccionar la opción de Default y dar click en el botón de cambiar, se abrirá una pantalla donde se mostrara el layout importado, dar click en select.



9.-Llenar los filtros de acuerdo a su criterio de búsqueda y seleccionar la opción de generar ya sea para visor o en un archivo, o en dado caso insertar la dirección de correo electrónico a la que se desea enviar el reporte.